

Dernière mise à jour  
Octobre 2024

Cahier des charges des  
techniques de retrait  
d'asperges

OCM  
Techniques de retrait  
respectueuses de  
l'environnement

### 1- Caractéristiques du produit

Turions d'asperge : potentiel d'apport moyen au sol en équivalents fertilisants (en kg/ha)

Quantité	N	P2O5	K2O	CaO	MgO
10 t	≈ 40	≈ 13	≈ 40	≈ 4	≈ 2
20T	≈ 80	≈ 26	≈ 80	≈ 8	≈ 4

### 2- Les procédés de dénaturation

➤ Broyage ou écrasement des produits

La dénaturation mécanique des produits récoltés est valable pour le compostage

Où

➤ Application de solutions dénaturantes

Ces produits doivent permettre de rendre les turions impropres à la consommation humaine tout en préservant, le cas échéant, une utilisation en alimentation animale. Les substances utilisables doivent être sans danger pour l'environnement et sans risque pour le milieu dans leur mise en œuvre.

Destination	<del>Produits de synthèse</del>		Produit naturel
	<del>Bleu de méthylène</del>	<del>Bleu patenté V (E131) Vert brillant BS (E142)</del>	Huile de foie de morue
Alimentation animale	<del>NON</del>	<del>OUI</del>	OUI
Destruction	<del>OUI</del>		

La concentration dans un laps de temps relativement réduit ne doit pas conduire à employer la solution de facilité de la mise en décharge qui n'est plus autorisée.

### 3- Epandage

#### a. Apports

Pour bien répartir la charge par rapport à la superficie, l'épandage doit être effectué de façon très homogène sur l'ensemble de la parcelle préalablement agréée sur le plan environnemental par la DDT compétente et destinée à cet usage en respectant les distances réglementaires par rapport aux points d'eau.

- début d'enfouissement par disques (cover-crop) (délai 24 h)
- enfouissement par labour dès que les conditions d'humidité du sol le permettent.

➤ **Recommandations particulières**

(Il s'agit d'éviter la fermentation)

- L'épandage doit être réalisé **en conditions sèches sous des températures élevées** (> 15°C), la meilleure période étant celle de la récolte, en veillant à ne pas dégrader la structure du sol.
- **Broyer "grossièrement"** les turions en surface, avec un cover-crop, par exemple. **Eviter un broyage trop fin** qui accélère les phénomènes d'oxydo-réduction et libère des éléments minéraux et organiques polluants.
- **Enfouir légèrement** les turions pour éviter surtout les problèmes de nuisances au voisinage : odeurs, moucheron...
- **Retravailler le sol 2 à 3 semaines plus tard** pour aérer par un passage de charrue ou de cover-crop. Il serait très intéressant de semer un engrais vert, piège à nitrates
- **L'apport d'azote sur la culture suivante devra prendre en compte cet épandage** dans la mesure où l'azote du sol immobilisé par les micro-organismes au moment de la décomposition, est restitué ultérieurement (selon le délai de mise en place de la culture suivante, conditions météo...).

**b. Conditions minimales à respecter**

Les apports doivent être en cohérence avec les arrêtés relatifs au programme d'actions nitrates à mettre en œuvre obligatoirement en zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricoles. Notamment, l'organisation de producteur devra respecter les périodes d'interdiction et les limitations d'épandage basées sur l'équilibre de la fertilisation azotée.

**c. Plafond à l'hectare :**

Des obligations concernant les charges maximales à l'hectare peuvent s'appliquer localement, notamment si l'épandage est réalisé sur des parcelles en zones vulnérables ou de zones de captage (eau potable). **Il est donc impératif avant toute campagne d'épandage de contacter les services publics locaux compétents pour connaître les quantités maximales d'azote qui ont pu être fixées par arrêté préfectoral ou municipal.** Le plan de fumure (minéral ou organique), obligatoire en zones vulnérables doit tenir compte de toutes les origines d'azote apportées à la culture, et ajusté aux besoins. Donc, les éléments fertilisants issus des apports d'asperge de retrait doivent être inclus dans le plan de fertilisation de cette culture et consignés dans le cahier d'enregistrement des pratiques réalisées par le producteur, dont il sera fait état dans les recommandations techniques de l'OP (règles de production).

En dehors du cas où une réglementation ou référence locale peut s'appliquer la quantité maximale d'épandage recommandée est de **20 t/ha/an d'asperges** en étalement sur les parcelles désignées.

#### **d. Enregistrement des épandages**

L'OP tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus des produits. Toutes les opérations d'épandage sont répertoriées dans un document (annexe n° 3 de la notice de procédure à l'usage des OP et des AOP). Il est conservé au siège de l'OP et doit pouvoir être présenté, à tout moment, aux services chargés des contrôles.

FranceAgriMer peut pratiquer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits. Il vérifie notamment la conformité des opérations d'épandage avec les déclarations figurant dans les fiches d'épandage.

En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement et particulièrement le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes d'épandage respectueuses de l'environnement établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.