

Mise à jour
Novembre 2024

**Cahier des charges des techniques
de non récolte de pommes cidricole,
pommes à couteau et poires**

OCM
**Techniques de non
récolte respectueuses
de l'environnement**

1- Caractéristiques du produit :

Potentiel d'apport au sol en équivalents fertilisants (kg) - valeurs extrêmes ou médianes selon le cas

Produit	Quantité	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	Eau
Pomme à cidre	1 t	0,4 – 0,7	0,09 – 0,11	1 – 1.5	0.05 – 0.06	0.04 – 0.05	≈ 850 l
Pomme à couteau	1 t	0,4 – 0,7	0,09 – 0,11	1 – 1.5	0.05 – 0.06	0.04 – 0.05	≈ 850 l
Poire	1 t	≈ 0,7	≈ 0,14	≈ 1,2	≈ 0,09	≈ 0,07	≈ 900 l

2. Les procédés de dénaturation :

➤ Broyage ou écrasement des produits

La dénaturation mécanique des produits est autant valable pour une destination vers l'alimentation animale que pour le compostage

Où

➤ Application de solutions dénaturantes

Ces produits doivent permettre de rendre les fruits impropres à la consommation humaine tout en préservant, le cas échéant, une utilisation en alimentation animale. Les substances utilisables doivent être sans danger pour l'environnement et sans risque pour le milieu dans leur mise en œuvre °.(se référer aux fiches de données sécurité en vigueur)

Destination	Produits de synthèse		Produit naturel
	Bleu de méthylène*	Bleu patenté V (E131) Vert brillant BS (E142)*	Huile de foie de morue*
Alimentation animale	NON	OUI	OUI
Destruction	OUI		

*Sous couvert d'autorisation d'application en plein champ par les instances administratives concernées.

3- Epandage

a) Apport :

L'épandage sur champ cultivé est une solution envisageable dans les zones de production dont les vergers cohabitent avec des grandes cultures. On ne peut pas épandre des produits sur une surface en friche ou en jachère car elle ne fait l'objet d'aucun objectif de production. Cette dernière doit être cultivée et faire l'objet d'une production exportée d'herbe de céréales, etc.).

L'épandage sur la parcelle préalablement agréée sur le plan environnemental par la DDT doit être effectué dans le but de répartir régulièrement la charge par rapport à la superficie à épandre.

➤ Recommandations particulières en cas d'épandage à l'automne

(Il s'agit d'éviter la fermentation) :

- L'épandage doit être réalisé en conditions sèches sous des températures élevées (> 15°C), la meilleure période étant celle de la récolte, à fin novembre, en veillant à ne pas dégrader la structure du sol.
- Broyer "grossièrement" les pommes en surface, avec un broyeur à marteaux par exemple. Eviter "la compote" qui accélère les phénomènes d'oxydo-réduction et libère des éléments minéraux et organiques polluants. Le broyage permet également d'éliminer les larves de carpocapses éventuellement présentes dans les fruits.
- Enfouir légèrement les pommes pour éviter surtout les problèmes de nuisances au voisinage : odeurs, moucheron...
- Retravailler le sol 2 à 3 semaines plus tard pour aérer par un passage de charrue ou de cover-crop.
- Un apport d'azote sur la culture est prohibé dans la mesure où l'azote du sol, immobilisé par les micro-organismes au moment de la décomposition, est restitué ultérieurement.
- L'apport de chaux est inutile en situation calcaire : la baisse spectaculaire et très localisée du pH due à l'épandage est momentanée.

b) Conditions minimales à respecter :

Les apports doivent être en cohérence avec les arrêtés en vigueur d'actions nitrates à mettre en œuvre obligatoirement en zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Notamment, l'organisation de producteurs devra respecter les périodes d'interdiction et les limitations d'épandage basées sur l'équilibre de la fertilisation azotée.

c) Plafonds à l'hectare :

Des obligations concernant les charges maximales à l'hectare peuvent s'appliquer localement notamment si l'épandage est réalisé sur des parcelles en zones vulnérables ou de zones de captage (eau potable). **Il est donc impératif avant toute campagne d'épandage de contacter les services publics locaux compétents pour connaître les quantités maximales d'azote qui ont pu être fixées par arrêté préfectoral ou municipal.** Le plan de fumure (minéral et organique) obligatoire en zones vulnérables doit tenir compte de toutes les origines d'azote apportées à la culture, et ajusté aux besoins. Donc, les fertilisants issus des apports de pommes de retrait doivent être inclus dans le plan de fertilisation de cette culture et consignés dans le cahier d'enregistrement des pratiques réalisées par le producteur, dont il sera fait état dans les recommandations techniques de l'OP (règles de production).

En dehors du cas où une réglementation ou référence locale peut s'appliquer, la quantité maximale d'épandage en étalement sur les parcelles désignées est de :

- **200 t/ha/an de pommes cidricoles**
- **200 t/ha/an de pommes à couteau**
- **200 t/ha/an de poires**

d) Enregistrement des épandages :

L'OP tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus des produits. Toutes les opérations d'épandage sont répertoriées dans un document (annexe n° 3 de la notice de procédure à l'usage des OP et des AOP). Il est conservé au siège de l'OP et doit pouvoir être présenté, à tout moment, aux services chargés des contrôles.

FranceAgriMer peut pratiquer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits. Il vérifie notamment la conformité des opérations d'épandage avec les déclarations figurant dans les fiches d'épandage.

En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement et particulièrement le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes d'épandage respectueuses de l'environnement établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.